



Практическая работа**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»****«Обработка накладного кармана с фигурным входом»**

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:

Выполнить обработку накладного кармана с помощью подкройной обтачки и настроить его на основную деталь.



Такие карманы располагают главным образом на брюках; уместны они и в детской, и в женской одежде спортивного стиля.



Материалы:

Основная деталь 280мм X 300мм

Ткань для раскроя деталей кармана 400мм X

250мм

Шаблон кармана с нанесенной линией обтачки



Последовательность выполнения и графическое изображение

<p>1. Вырезать из бумаги шаблон. Произвести раскрой кармана и обтачки его фигурного среза, соблюдая все правила раскроя.</p>	
<p>2. Фигурную обтачку и вход в карман сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, сколоть, сметать. Обтачать по верхнему срезу кармана, входу в карман и боковому срезу. Ширина шва 7-10 мм. Уменьшить припуск обработанной строчки до 5 мм. В местах скруглений надсечь. Срезать припуски шва в уголках, не доходя до строчки 2-3 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправляя уголки.</p>	
<p>3. Шов обтачивания выправить и выметать, образуя кант из детали кармана шириной 1 мм, приутюжить. Удалить наметку. Отлетной край обтачки обработать зигзагообразной строчкой. Карман приутюжить с изнаночной стороны.</p>	
<p>4. Приступить к обработке следующих углов.</p>	


Перегнуть обтачку верхнего необработанного угла кармана по линии обтачивания на лицевую сторону. Сколоть, сметать и обтачать этот необработанный угол кармана (1) по ширине обтачки. Срезать излишки ткани в уголках.

В той же последовательности произвести обработку нижнего необработанного угла (2).


Удалить нити сметывания, вывернуть изделие, выправить уголки.



5. Подогнуть наружные срезы кармана на изнаночную сторону, приутюжить, заметать. Оставшийся угол сложить, как показано на схеме.



6. Выполнить отделочную строчку по фигурному срезу входа в карман на 5 мм от края. Отутюжить.



7. Произвести разметку расположения кармана на основной детали. Приколоть, наметать карман на основную деталь по четырем прямым линиям, чтобы они не захватили вход в карман. Настрочить шириной шва 5 мм (не больше). Наметку удалить. Выполнить окончательную ВТО.

